



Windows7 用

# Windows Live メール設定マニュアル

Rev. 0. 4

株式会社ピーシーデポコーポレーション

## 目次

Windows Live メール ダウンロードマニュアル .....	3
Windows Live メール 設定マニュアル .....	7
Windows Live メール 設定確認方法 .....	11
Windows Live メール 送受信方法 .....	15
Windows Live メール メールをサーバーに残す手順方法 .....	17

# Windows Live メールダウンロードマニュアル

※お使いのパソコンにメールソフトがインストールされていない場合は、Windows Live メールのダウンロードが必要になります。以下の手順でダウンロード及びインストールを実施してください。

※Windows Live メールがインストールされている場合は、8 ページの「Windows Live メールを設定しよう」にお進みください。

## 1. はじめに

Windows7 を起動し、「スタート」ボタンから「はじめに」を選択し「Windows Live おすすめパックの取得」をクリックします。



## 2. ダウンロードページの表示

Internet Explorer が起動し、ダウンロードページが表示されます。

### ①言語の選択


→「日本語（日本語）」を選択。

### ②「今すぐダウンロード」のボタンをクリック。



### 3. セキュリティーの警告


セキュリティーの警告画面が表示されるので「実行(R)」ボタンをクリックします。



### 4. サービス利用規約の同意

サービス利用規約が表示されるので内容を確認し、「同意する(A)」ボタンをクリックします。

※こちらの規約はマイクロソフト社のソフトウェア利用規約となりますので必ず内容をご確認ください。



### 5. インストールする製品を選択します

①インストールする製品を選択します。

※ここでは「メール」だけを選択してください。

※メール以外の製品は弊社のサポート対象外となります。

②「インストール(I)」ボタンをクリックします。




## 6. プログラムの終了

Internet Explorer などが起動している場合は右図の画面が表示されます。


その際は「これらのプログラムを閉じる」を選択して「**続行(C)**」ボタンをクリックしてください。

※起動しているプログラムがない場合は表示されません。



## 7. プログラムのインストール

プログラムは自動的にインストールされます。  
(時間はおおよそ5分です)



## 8. もう少しで完了です

完了直前に設定を選択する画面が表示されますがこちらは何もチェックせず「**続行 (C)**」ボタンをクリックしてください。



## 9. Windows Live へようこそ

Windows Live へようこそ!の画面が表示されたらインストールは完了です。

「閉じる (C)」ボタンをクリックしてインストール画面を終了します。



# Windows Live メール設定マニュアル

電子メールの設定に必要な情報はご入会時にお送りしている「PCDEPOT トータルサービス会員登録証書」をご参照ください。

PCDEPOT トータルサービス会員登録証書がお手元にない場合はトータルサービスコールセンターまでお問い合わせください。


## 1. Windows Liveメールの起動

①Windows7 を起動し、 「スタート」 ボタンをクリックします。

②スタートメニューの「すべてのプログラム」をクリックします。




③「Windows Live」フォルダにある「Windows Liveメール」をクリックします。



## 2. アカウント設定


①メニューバーの「ツール(T)」をクリックします。

②表示されたメニューから「アカウント(C)」を選択します。



## 3. アカウント


③アカウントの画面が表示されるので、「追加(A)」ボタンをクリックします。



## 4. アカウントの追加

④アカウントの追加画面が表示されるので「電子メールアカウント」を選択します。

⑤「次へ(N)」ボタンをクリックします。





## 5. 電子メールアカウントを追加する

### ⑥電子メールアドレス (E)

お客様の電子メールアドレスを入力。

### ⑦パスワード (P)

メールパスワードを入力。

※メールパスワードは PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡ください。

### ⑧パスワードを保存する (R)

チェックします。

### ⑨表示名

お客様のお名前を入力します。

※電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する：チェックしません。

⑩「次へ(N)」ボタンをクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メールアドレス(E) ⑥ xxxxxxx@xxxxxxxxxx  
例 example555@hotmail.com 無料・大容量 Hotmail作成

パスワード(P) ⑦ ●●●●●●●●

⑧  パスワードを保存する(R)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)

表示名(D) ⑨ テスト太郎  
例 Taro Chofu

電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)

⑩ 次へ(N) キャンセル

## 6. サーバー情報の入力

### ⑪受信サーバー情報

- ・受信メールサーバーの種類 (M) : 「POP3」を選択。
- ・受信サーバー (I) : POP サーバー名を入力。

※pop サーバー名は PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡下さい

- ・ポート (P) : 110 (変更しません)
- ・このサーバーはセキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要 (L) : チェックしません。
- ・ログインに使用する認証 (U) : 「クリアテキスト認証」を選択
- ・ログイン ID (L) : 「電子メールアドレス」を入力

※お客様の電子メールアドレスは PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡下さい

### ⑫送信サーバー情報

- ・送信サーバー (O) : SMTP サーバー名を入力

※SMTP サーバー名は PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡下さい

- ・ポート (R) : 587 へ変更します。
- ・このサーバーはセキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要 (Q) : チェックしません。
- ・送信サーバーは認証が必要 (V) : チェックします。

⑬「次へ(N)」ボタンをクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

⑪ 受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(I) ポート(P) 110

このサーバーはセキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U) クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L)

⑫ 送信サーバー情報

送信サーバー(O) ポート(R) 587

このサーバーはセキュリティーで保護された接続 (SSL) が必要(Q)


送信サーバーは認証が必要(V)

⑬ 次へ(N) キャンセル

## 7. 完了

⑭ 「完了(F)」 ボタンをクリックします。

以上で設定は終了です。




# Windows Live メール設定確認方法

## 1.WindowsLive メールの起動

「スタートボタン」から「すべてのプログラム」→「Windows Live」→「Windows Live メール」の順に選択します。

## 2. アカウント設定

- ①メニューバーの「ツール(T)」をクリック。
- ②表示されたメニューから「アカウント(C)」を選択します。




## 3. アカウントの選択

アカウントの画面が表示されます。

- ③設定を確認するアカウントを選択します。

※例ではテスト (テスト太郎) を選択

- ④「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。



## 4. 全般


表示された画面から「全般」タブを選択して、以下について確認します。

- ①「メール アカウント」: 設定の名前となりますので、わかりやすい名前を入力します。例) テスト(テスト太郎)

「ユーザー情報」

- ②「名前(N)」: 名前をローマ字で入力 例 ) テスト太郎
- ③「電子メール アドレス(M)」: 「メールアドレス」を入力
- ④「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)」: チェックします。

※「会社名 (O)」「返信アドレス (Y)」は必要に応じて入力してください。



## 5. サーバー

### ■サーバー情報

- ・受信メールサーバーの種類(M) : 「POP3」。


- ① 「受信メール (POP3) (I)」 : POP サーバー名を入力。
- ② 「送信メール (SMTP) (U)」 : SMTP サーバー名を入力  
※POP サーバー名、SMTP サーバー名はPCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡下さい

### ■受信メールサーバー

- ③ 「ユーザー名 (A)」 : 電子メールアドレスを入力  
※お客様の電子メールアドレスは PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡下さい
- ④ 「パスワード (W)」 : メールパスワードを入力  
※メールパスワードは PCDEPOT トータルサービス会員証書に記載しております。ご不明の場合はトータルサービスコールセンターまでご連絡ください。
- ⑤ 「パスワードを保存する (W)」 : チェックします
- ⑥ 「クリアテキスト認証を使用してログオンする (C)」 を選択します。

### ■送信メールサーバー


- ⑦ 「この送信サーバーは認証が必要 (V)」 : チェックします。
- ⑧ 「設定 (E)」 ボタンをクリックします。



## 6. 送信メールサーバー

### ■ログオン情報

- 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)」 を選択し 「OK」 ボタンで画面を閉じます。




## 7. 接続

### ■接続

「このアカウントには次の接続を使用する(U)」: 通常チェックしません。

※ インターネットオプションで選択している接続方法とは別の接続方法でインターネット接続したい場合にチェックをします。チェックした場合は、ご利用になる接続方法を選択してください。



## 8. 詳細設定


### ■「サーバーのポート番号」

- ・「送信メール (SMTP)(O)」: 587 を入力
  - ・「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)」: チェックしない
  - ・「受信メール (POP3)(I)」: 110 を入力
  - ・「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)」: チェックしない
  - ・「サーバーのタイムアウト(T)」: 1 分
- ※必要に応じて設定を変更してください。

### ■「配信」

「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」: 通常、チェックします。


設定を確認したら、「OK」ボタンをクリックします。



## 9. アカウント

アカウントの画面に戻りますので、「閉じる」ボタンで画面を閉じます。

設定の確認は以上です。




# Windows Live メール送受信方法

## メールの送信

Windows Live メールを起動します。

① 「新規作成」 ボタンをクリック



## メールを作成する

新規メールの作成画面が表示されるので以下の内容を確認、入力します。

②差出人：設定したあなたのメールアドレスが表示されているか確認。


③宛先：送信するメールアドレスを入力。

※テストメールの場合は自分のメールアドレスを入力。

④件名：メールのタイトルを入力。

⑤本文：メールの本文を入力

⑥送信：メールを書き終えたら「送信」ボタンをクリック。




## 送信メールの確認

Windows Liveメールの画面に戻ります。

⑦「送信済みアイテム」をクリック。

⑧送信したテストメールが表示されていれば送信は完了です。




## メールの受信

Windows Live メールを起動します。

① 「受信トレイ」をクリックします。

② 「同期」ボタンをクリックします。




## 受信メールの確認

③ 「受信トレイ」をクリックします。

③ 「新着メール」が表示されます。

メールの受信は以上です。






# Windows Live メール メールをサーバーに残す手順方法

## 1.WindowsLive メールの起動

「スタートボタン」から「すべてのプログラム」→「Windows Live」→「Windows Live メール」の順に選択します。

## 2. アカウント設定

- ①メニューバーの「ツール(T)」をクリック。
- ②表示されたメニューから「アカウント(C)」を選択します。




## 3. アカウントの選択

アカウントの画面が表示されます。

- ③設定を確認するアカウントを選択します。

※例ではテスト (テスト太郎) を選択

- ④「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。



## 4. 詳細設定


- ①表示された画面から「詳細設定」タブを選択して、以下について確認します。

- ②「サーバーにメッセージのコピーを置く」: チェックを付けます。

※「サーバーから削除する」: メール受信を行った日から指定日にサーバーからメールを削除します。

※「ゴミ箱を空にしたら、サーバーから削除」: メールソフト側で受信メールを削除したら、サーバーからも削除したメールと一緒に削除します。

- ③設定を確認したら、「OK」ボタンをクリックします。



## 5. アカウント

アカウントの画面に戻りますので、「閉じる」ボタンで画面を閉じます。

設定の確認は以上です。

