


WindowsLive メール 2012 (送信設定確認)

WindowsLive メール 2012 設定手順


1. デスクトップ画面の右上か右下にカーソルを運んで設定画面を呼び出し、[検索]をクリックする。




2. [Windows Live Mail]をクリックします。



3. メニューバーより「アカウント」をクリックします。



4. [プロパティ]をクリックします。



5.プロパティ画面が表示されましたら、「サーバー」タブをクリックし、下記設定をご確認頂き、「設定」をクリックします。

***** プロパティ

全般 **サーバー** セキュリティ 詳細設定

サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): *****

送信メール (SMTP)(U) *****

受信メール サーバー

ユーザー名(A): **メールアドレス ※@以降も全て入力**

パスワード(D): **メールパスワード**

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(E)

送信メール サーバー

このサーバーは認証が必要(Y) **設定(E)...**

OK キャンセル 適用(A)

ユーザー名:メールアドレスを入力します
※「@」以降も全て入力します。
パスワード:メールパスワードを入力します。

6.ログオン情報を変更します。

送信メール サーバー

ログオン情報

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(Q)

アカウント名(C): **メールアドレス ※@以降も全て入力**

パスワード(P): **メールパスワード**

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

7.[詳細設定]タブをクリックしポート番号を変更します。

***** プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(Q): **587** 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(B) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

送信メール(SMTP):「25」→「587」へ変更します。

8.最後に[OK]をクリックし設定を完了します。