# Mail 6.x (新規設定)

## ∎Mail 6.x 設定手順

1.[Dock]から[Mail]を起動します。



## 2.[メール]から[環境設定]をクリックします。

	メール ファイル	編集	表示	X-X
	メールについて			
	環境設定			Ж,
	メールのフィート	・バック	を送信	
•	サービス			•
	メールを隠す			жΗ
	ほかを隠す		x	ЖΗ
	すべてを表示			
*	メールを終了			жQ
		×		

### 3.[アカウント]をクリックし、画面左下の「+」をクリックします。

☑ このアカウントを使用		
?		

4.アカウント追加画面が表示されましたら、下記設定を行い 「続ける」をクリックします。

5	ションシントを2000 追加のアカウントを設定する手順をご案内します。 はじめに、次の情報を入力してください:
ALL O	氏名: <u>任意のお名前</u> メールアドレス: <u>メールアドレス</u> パスワード: <mark>メールパスワード</mark>
COMERU	NG
\ \	キャンセル 戻る 終ける

氏名:「任意のお名前」を入力します。 メールアドレス:「メールアドレス」を入力します。 パスワード:「メールパスワード」を入力します。

## 5.つづいて、受信メールサーバ設定を行い「続ける」をクリックします



#### アカウントの種類:「POP」

説明:任意に入力します(空欄でも問題ありません) 受信用メールサーバ:「POP サーバ名」を入力します ユーザ名:「メールアドレス」を入力します。

※「@」以降も全て入力を行います。 パスワード:「メールパスワード」を入力します。

#### エラー画面が表示された場合

各項目の情報を正確に入力していても、下記エラーが表示される場合 があります。その場合は、[続ける]をクリックし、次へお進みください。



#### 6.[受信メールのセキュリティ]の設定を行い、[続ける]をクリックします



SSLを使用:チェックを外します。 認証:「パスワード」を選択します。 7.送信用メールサーバ設定を行います。



説明:任意に設定します。(空欄でも問題ございません) 送信用メールサーバ:「SMTP サーバ名」を入力します。 このサーバのみを使用:任意にチェックを付けます

#### [認証を使用]

ユーザ名:「メールアドレス」を入力します。 ※「@」以降も全て入力します。 パスワード:「メールパスワード」を入力します。

#### エラー画面が表示された場合

各項目の情報を正確に入力していても、下記エラーが表示される場合 があります。その場合は、[続ける]をクリックし、次へお進みください。





9.設定が完了致しましたら、メールの送受信をお試しください。